

Kweekinstructie rectum

Deze folder geeft u informatie over hoe u zelf een kweek kunt afnemen om te zien of u een BRMO-bacterie bij u draagt. Bijzonder resistente micro-organisme (BRMO) is een verzamelnaam voor bepaalde typen bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gebruikte antibiotica. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven. Wordt u naast BRMO ook op MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) gescreend, dan krijgt u hiervoor een aparte instructie.

Afhankelijk van de soort bacterie/BRMO neemt u een of meerdere kweken af. Dit leest u in de andere meegestuurde brief. Lees het stappenplan eerst helemaal door voordat u begint.

Belangrijk

In sommige gevallen is kweken nu mogelijk niet zinvol. Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie als u: Antibiotica gebruikt of de laatste 48 uur heeft gebruikt.

Kweek afnemen

De benodigdheden

1. Een of meer steriele verpakkingen met daarin een wattenstokje en een buisje (afbeelding 1)
2. Stickers met uw patiëntgegevens, inclusief vermelding: "afnamedatum en rectum".
3. Aanvraagformulier van MMI (afbeelding 2)
4. Safetybag met wit absorberend vel (afbeelding 3)
5. Retourenvelop (afbeelding 4)



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3




Afbeelding 4

Stappenplan afnemen rectumkweek

1. Vul de datums van afname in op het MMI-aanvraagformulier.
2. Het afnamesysteem bevat een buisje met vloeistof en een wattenstokje.
3. Maak de steriele verpakking open aan de bovenkant.



4. Neem een rectum/anuskweek af: steek het watje een klein stukje in de anus (zo diep als een thermometer).
5. Haal de roze dop van het buisje met de vloeistof en zorg dat de vloeistof er niet uit loopt.
6. Stop de wattenstok in de vloeistof en breek de stok af op het aangegeven streepje:



7. Schroef de roze dop terug op het buisje waardoor het wattenstokje in het buisje wordt vastgeklemd.
8. Controleer of het buisje goed dicht is gedraaid en niet lekt.
9. Plak de patiëntsticker met uw gegevens en opschrift "afnamedatum en rectum" op het buisje.

Inpakken

Wikkel de buisje(s) met het wattenstokje(s) in het witte absorberende vel en stop ze dan in het bijgeleverde plastic zakje (safetybag, zie afbeelding 3 'benodigdheden').

Versturen

De snelste methode is om de retourenvelop af te geven bij de afdeling Bloedafname op alle locaties van Adrz. Ook kunt u de retourenvelop op de post doen, een postzegel is niet nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is na minimaal drie werkdagen bekend. De specialist die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en neemt hierover alleen contact met u op indien de uitslag daartoe aanleiding geeft (indien u een BRMO blijkt te hebben) en anders hoort u verder niets meer.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Infectiepreventie via (088) 125 44 50.